


INSTRUCTIVO PARA CONFECCIÓN DE POSTERS FLASH

ARCHIVOS ACEPTADOS:


Prepare su POSTER FLASH en formato video MP4, tamaño máximo 100 Mb. El nombre del video debe tener el mismo nombre del resumen y su duración máxima debe ser de 5 min.

PARA CONFECCIONAR SU POSTER FLASH EN POWER POINT 2019 (para versiones anteriores consultar por mail):

1. Abrir el archivo **PLANTILLA POSTER FLASH** disponible en...
2. Prepare su presentación según las secciones dispuestas.
3. Guarde el archivo con el nombre del resumen.
4. Entre en la pestaña “Presentación con diapositivas”





5. Elija Grabar > Desde el principio...





Y aparecerá la siguiente pantalla:



6. Presione  (esquina superior derecha) para selección de micrófono y cámara y active o desactive micrófono y cámara con  (esquina inferior derecha).


7. En la barra inferior se encuentra opciones de puntero laser y marcador:




7. Presione  para comenzar la grabación y  para detener (esquina izq. superior).

Antes de comenzar la grabación revisar que el micrófono esté encendido. Comenzará una cuenta regresiva (3, 2, 1) en la pantalla, cuando desaparezca comience a hablar. Tenga en cuenta que la duración no debe sobrepasar los 5 min.

8. Para ver/revisar la grabación presione  (esquina izq. superior).

9. Para borrar la grabación  .

10. Una vez finalizada la grabación presione ESC para salir de pantalla completa. Entrar a la pestaña Archivo y elegir Exportar. Dentro de Exportar, elegir Crear un video:



Seleccione Full HD y Usar narraciones e intervalos grabados y presione Crear video.

11. Aparece un cuadro donde debe aparecer el “nombre del archivo”.mp4 y tipo Video MPEG-4 (*.mp4). Seleccione la carpeta donde desea guardar y presione Guardar.

12. En la parte inferior de la pantalla dirá “Creando video”, esperar que se complete la barra y cerrar PowerPoint.